




ACCESO A VPN DESDE EQUIPOS LINUX

1.-DESCARGA E INSTALACIÓN

El programa puede descargarse desde:

- http://www.uhu.es/biblioteca/AccesoRemoto/Linux/linux_sslvpn.tgz

Una vez descargado extraer los archivos en el escritorio:



Entra en el terminal y ejecutar los siguientes comandos:

Ubicarse en la carpeta donde se ha descargado el archivo y ejecutar los siguientes comandos

- Ejecutar el archivo => sudo ./Install.sh
- Introducir, si la pide, clave de administrador de su pc

```
usuario@pc08-174:~/Escritorio$ sudo ./Install.sh
[sudo] password for usuario:

F5 Linux CLI (command line interface ) Edge Client Installer

Would you like to install/update svpn components (yes/no)? yes
Would you like to install/update CLI client (yes/no)? yes
/bin/bash: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically
32, BuildID[sha1]=04eca96c5bf3e9a300952a29ef3218f00487d37b, stripped

Installation completed successfully

--> f5fpc is installed in /usr/local/bin
--> Please check f5fpc --help command to get started
--> Uninstaller located in /usr/local/lib/F5Networks/uninstall_F5.sh


usuario@pc08-174:~/Escritorio$
```

- Para conectarse una vez instalado ir al buscador del equipo e introduce la palabra Terminal






- Teclear: `sudo f5fpc -s -x -t https://teletrabajo.uhu.es`
- Sigue la clave de usuario del administrador del sistema (sudo) (en portátiles UHU es "usuario")



- Seguidamente debe conectarse y autenticarse con su usuario/clave institucional (la del correo electrónico UHU) para acceder a la VPN.





Universidad de Huelva

Vicerrectorado de Informática,
Comunicaciones e Infraestructuras



- Si quiere comprobar si está conectado, teclear: `sudo f5fpc --info`
- Importante. Para desconectarse al final de la sesión, teclear: `sudo f5fpc --stop`

```
@Linux-:~/Descargas$ sudo f5fpc --stop
Disconnected successfully

@Linux-:~/Descargas$
```